


Configuración del servicio eduroam en:




Para configurar el adaptador de red inalámbrica bajo Windows 8 hay que seguir los siguientes pasos:


1. Se accede al “Panel de Control”. Para llegar al panel de control, situaremos el cursor en la parte inferior-derecha de la pantalla, pulsaremos la opción “Configuración” → en el nuevo menú la opción “Panel de Control”.
2. Se accede al “centro de redes y recursos compartidos”. Según la configuración de cada equipo:
 - Vista clásica del Panel de Control.
Panel de control → Centro de Redes y Recursos compartidos.
 - Vista por categorías del Panel de Control.
Panel de control → Redes e Internet → Centro de Redes y Recursos compartidos.
3. Dentro del centro de redes y recursos compartidos, en el menú inferior, se pulsa en “Configurar una nueva conexión o red”.



4. Se selecciona “**Conectarse manualmente a una red inalámbrica**”.



5. Se abre el cuadro para crear el perfil.




Los datos son:


- Nombre de la red: **eduroam**
- Tipo de seguridad: **WPA2-Enterprise**
- Tipo de cifrado: **AES**
- Se selecciona **Iniciar la conexión automáticamente** si se desea que se conecte la detectarla.

Se pulsa **Siguiete** para avanzar en la configuración.

6. Se pulsa sobre la opción **Cambiar la configuración de conexión**.



7. Se abre la pestaña **Seguridad**.




Las opciones de configuración son:


- Tipo de seguridad: **WPA2-Enterprise**.
- Tipo de cifrado: **AES**.
- Elija un método de autenticación: **Microsoft: EAP protegido (PEAP)**.
- Marcar “**recordar mis credenciales para esta conexión cada vez que inicie sesión**”.

7.a. Se entra en la opción **Configuración** y se marcan:


- Desmarcar **Validar un del certificado de servidor**
- Método de autenticación **Contraseña segura (EAP+MSCHAP v2)**
- Habilitar **reconexión rápida**.




Seleccionado el método de autenticación, se accede a “**Configurar...**” para deshabilitar el uso de las credenciales de inicio de sesión y cuenta de Windows.






Se pulsa **Aceptar en las dos pantallas** hasta llegar de nuevo a la pestaña de Seguridad.



- 7.b. (Opcional) Si se desea que se recuerden los credenciales cada vez que inicie sesión, se entra en **Configuración avanzada** para modificar el 802.1X y se especifica el método de autenticación a **Autenticación de usuarios**.



- Se pulsa Reemplazar credenciales:



Ingresar, según el usuario, la dirección de correo *alias@tecnun.es* o *alias@ceit.es* o *A90...@alumni.tecnun.es*, y la contraseña de inicio de sesión habitual.

Importante: cuando se modifique la contraseña de la cuenta, hay que modificar la contraseña almacenada. De lo contrario la cuenta podría llegar a bloquearse.

8. Si al intentar conectarse el equipo muestra el siguiente mensaje, se selecciona la opción **“Conectar”**.

